

Hoe te upgraden naar de 3.1 EC versie.

Lees dit eerst:

Met de 3.0 EC was het mogelijk om de boekpagina's van een gemaakte album te exporteren als nieuw design. Echter bij de upgrade naar de nieuwe 3.1 versie worden deze eigen designs niet meegenomen naar de nieuwe versie en zullen tijdens de upgrade worden verwijderd.

Wat te doen om de eigen ontwerpen als designs in de nieuwe versie te krijgen:

A.

Als het album waarvan het design is gemaakt nog aanwezig is in Promaker als album dan hoeft je niets te doen. Bij het upgraden naar de 3.1 EC versie worden namelijk wel de albums overgezet.

Als de upgrade is afgerond open je het album waarvan je de ontwerpen als design wilt opslaan. Dit kan dan op dezelfde manier zoals je het in de oude versie hebt gedaan: onder menu bestand zie je de optie exporteer als design. Hier kan je het ontwerp een naam geven en een locatie kiezen waarmee je het binnen Promaker als design weer kan terugvinden.

of B.

Als het album waarvan de ontwerpen als design zijn geëxporteerd niet meer aanwezig is in Promaker als album, maak dan eerst in de 3.0EC versie weer een album van deze eigen designs. Het is op zich niet nodig om de pagina's te vullen, er moet echter wel minimaal één foto worden geladen waarna het album (met eventueel dus lege pagina's, alleen de containers, graphics en teksten zijn aanwezig) wordt opgeslagen. Tijdens de upgrade worden namelijk wel de albums overgezet.

Als de upgrade is afgerond open je het album waarvan je de ontwerpen als design wilt opslaan. Dit kan dan op dezelfde manier zoals je het in de oude versie hebt gedaan: onder menu bestand zie je de optie exporteer als design. Hier kan je het ontwerp een naam geven en een locatie kiezen waarmee je het binnen Promaker als design weer kan terugvinden.

Als je bovenstaande hebt begrepen en hebt gedaan kan je beginnen met de werkelijk upgrade:

1. Maak voor de zekerheid een backup van je albums. Die staan in C:\program files\common files\promaker3.0\albums.

Verwijder NIET de oude versie van de software.

2. Ga naar de website www.promaker.nl en klik op de homepage op de tekstregel **gratis downloaden** van de 3.1EC versie. Vul je emailadres in en klik op versturen. Binnen enkele momenten ontvang je een email met een link waarmee je de setup.exe file kunt downloaden. Kies eerst voor downloaden waarmee je een locatie kan aangeven waar je de setup.exe file op je eigen PC wilt opslaan. Als het downloaden is beëindigd klik dan op de setup.exe file die dus op je eigen PC staat en kies voor uitvoeren.
3. Eerst zie je een welkoms bericht, klik op accepteren en dan op volgende. Je ziet de locatie waar het programma wordt geïnstalleerd. Kies weer op volgende.
Je ziet dan een melding verschijnen: Promaker EC3 software already exist, will proceed to uninstall. Klik op o.k..
4. Dan verschijnt het bericht: Weet u zeker dat u Promaker EC3.0 en allen bijbehorende componenten wilt verwijderen. Klik op Ja als u door wilt gaan. Er verschijnt 3.0 wordt verwijderd. Klik op o.k. Op dit moment wordt de oude versie verwijderd van de computer.
5. Nu kan dus de nieuwe 3.1EC versie worden geïnstalleerd. Klik op volgende.
6. Wenst u een snelkoppeling icoon op het bureaublad dan kan je dat op dit scherm aangeven. Klik op volgende. Voor de controle wordt nog de doelmap getoond. Klik op installeren.
7. De installatie neemt enige tijd in beslag. Wacht op het scherm waar je op voltooiën kan klikken.
8. De upgrade is nu afgerond en je kan de nieuwe versie opstaren. De eerste keer opstaren, duurt langer dan de volgende keren.
9. Oude album. Je ziet dat de oude albums die gemaakt zijn in de 3.0EC versie meegenomen zijn naar de nieuwe versie. Heb je zoals bovenaan staat omschreven een album waarvan je de ontwerpen als design wilt exporteren dan is het verstandig om dat nu eerst te doen.
10. Extra designs. Je zult zien dat er nu ook een extra tab aanwezig is. Dat zijn de extra design die in de nieuwe versie aanwezig zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de website www.promaker.nl.

Bij vragen even bellen of mailen.
Tel 0229-574221 / 06-13205757
Email: info@promaker.nl

Met vriendelijke groet,

Jos Dekker